

PRODUKTÜBERSICHT	
Produkttyp	Gel-Köder (gebrauchsfertig)
Wirkstoff	Indoxacarb 0,6 % (Oxadiazin)
Wirkung	Magenköder, Nest-Dominoeffekt
Innen/Aussen	Hauptsächlich Innenanwendung
Hersteller	Syngenta Agro AG, Stein AG

ZIELSCHÄDLINGE

- Deutsche Schabe (Blattella germanica)
- Amerikanische Schabe (Periplaneta americana)
- Orientalische Schabe und weitere Schabenarten

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Ritzen und Fugen hinter Schränken, Maschinen
- Küchen, Bäder, Lagerräume
- Gastronomie, Lebensmittelbetriebe (abseits direkter Kontakt)
- Schaltschränke, Kabelkanäle, Motorraumbereich

VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- Kein direkter Kontakt mit Lebensmitteln
- Nicht in Kontakt mit Gewässern oder Kanalisation (H412)
- Gel nicht in Kombination mit Insektizidsprays – Gel wird kontaminiert

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- ✓ **Schutzhandschuhe (Latex/Nitril) empfohlen**
- ✓ **Normales Arbeitsgewand ausreichend**
- ✓ **Hände nach Arbeit waschen**

ERSTE HILFE

- Einatmen: Keine Massnahmen nötig
- Hautkontakt: Mit Seife waschen
- Augenkontakt: Mit Wasser spülen, bei Reizung Arzt
- Verschlucken: Wasser trinken; Tox Info Suisse: 145

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Ziel	Menge	Hinweise
Laufwege / Ritzen	0,5 g/m²	Punkte à 0,1–0,5 g alle 20–30 cm
Stark befallene Stellen	Erhöhen	Mehrere Punkte enger setzen
Kontrollbesuch	Erneuern	Verbrauchtes Gel nach 3–5 Tagen ersetzen

Indoxacarb wirkt als Pro-Insektizid – Schaben aktivieren den Wirkstoff selbst.
Geduld: Dominoeffekt braucht 3–7 Tage.

KRITISCHE WARNUNGEN

- ⚠ **GEL NICHT mit Insektizid-Sprays kontaminieren – tötet Schaben zu schnell, kein Dominoeffekt!**
- ⚠ **Köder nicht mit Reinigungsmitteln in Kontakt bringen**
- ⚠ **Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H412)**

HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

✗ Falsch	✓ Richtig
Spray gleichzeitig mit Gel einsetzen	Spray-Behandlung STOPPEN bevor Gel eingesetzt wird
Grosse Gel-Depots auftragen	Kleine Punkte à 0,1–0,5 g – Schaben bevorzugen frisches Gel
Nur einen Besuch durchführen	Mind. 2 Kontrollbesuche in 2–4 Wochen einplanen
Kühlschrank und Spülmaschine ignorieren	Motor- und Warmbereich: Bevorzugte Schabenzone!

TIPPS FÜR TECHNIKER

- Warme, feuchte Bereiche priorisieren (Motorraum Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen)
- Bei Resistenz: Wirkstoffwechsel prüfen (kein Pyrethroid-Gel nach Pyrethroid-Spray)
- Hygienemassnahmen empfehlen – Nahrungsquellen eliminieren
- Befallsdokumentation führen für Monitoring-Nachweis
- Kontrollbesuch nach 5–7 Tagen – Gel-Verbrauch zeigt Aktivität